几何校正是利用地面控制点和几何校正数学模型来矫正非系统因素产生的误差,由于校 正过程中会将坐标系统赋予图像数据,所以此过程包括了地理编码。

在开始介绍ENVI的几何校正操作之前,首先对ENVI的几何校正几个功能要点做一个说明。

1. 控制点选择方式

如果拥有需要校正图像区域的经过校正的影像、地形图等栅格数据,可以从中选择控制点,对应的控制点选择模式为Image to Image。

2. 几何校正模型

ENVI提供三个几何校正模型: 仿射变换(RST)、多项式和局部三角网(Delaunay Triangulation)。

3.控制点的预测与误差计算

控制点的预测是通过控制点回归计算求出多项式系数,然后通过多项式计算预测下一个 控制点位置,RMS值也是用同样的方法。默认多项式次数为1,因此在选择第四个点时控制 点预测功能可以使用,随着控制点数量的增强,预测精度随之增加。最少控制点数量与多项 式次数的关系为(n+1)2。

本课程使用的数据列表如下:

表1.1 练习数据说明

文件	说明
TM与spot\bldr_sp.img(和.hdr)	带有地理坐标的、10米分辨率的SPOT全色图像
TM 与	现去地理极长 20半八戴玄的704名北逆团角
spot\bldr_tm.img(和.hdr)	仅有地理坐标、50本分辨举的IM多元信图像
points.pts	控制点文件

4. Landsat5影像几何校正

学习以具有地理参考的SPOT4 10米全色波段为基准影像,对Landsat5 TM 30米图像的几何精校正过程,文件都是以ENVI标准栅格格式储存,数据存放在"04.遥感图像几何校正\数据\TM与spot"文件夹内,其流程如下图所示:



图4 几何校正一般流程

第一步:打开并显示图像文件

开始>程序>ENVI5.1>Tools>ENVI Classic,主菜单>File>Open Image File,将SPOT (bldr_sp.img)和TM图像(bldr_tm.img)文件打开,并分别在Display中显示两个影像。

第二步: 启动几何校正模块

主菜单>Map>Registration>Select GCPs:Image to Image,打开几何校正模块。

选择显示SPOT文件的Display为基准影像(Base Image),显示TM文件的Display为待校 正影像(Warp Image),点击OK进入采集地面控制点。

🍚 Image to Ima	age Regist 💌						
Select displays containing images:							
Base Image	∀arp Image						
Display #1	Display #1						
Display #2	Display #2						
Selected Item: Selected Item:							
Display #1	Display #2						
OK Cancel							

图5 选择基准与待校正影像

第三步:采集地面控制点

1、在两个Display中找到相同区域,在Zoom窗口中,点击左小下角第三个按钮,打开 定位十字光标,将十字光标到相同点上,点击Ground Control Points Selection上的Add Point 按钮,将当前找到的点加入控制点列表。 2、用同样的方法继续寻找其余的点,当选择控制点的数量达到3时,RMS被自动计算。 Ground Control Points Selection上的Predict按钮可用,选择Options>Auto Predict,打开自动预 测功能。这时在Base Image(Spot影像)上面定位点,Warp Image(TM影像)上会自动预测 区域。

3、当选择一定数量的控制点之后(至少3个),可以利用自动找点功能。Ground Control Points Selection上,选择Options>Automatically Generate Points,选择一个匹配波段,这里选择band5,点击OK,弹出自动找点参数设置面板,设置Tie点的数量为50, Search Window Size 为131,其他选择默认参数,点击OK。

6	Automatic Tie Po	ints Paramete ×					
	— Area Based Matching	Parameters -					
	Number of Tie Points	50 🗢					
	Search Window Size	131 🗢					
	Moving Window Size	11 🗢					
	Area Chip Size	128 🗢					
	Minimum Correlation	0.70 🗢					
	Point Oversampling	1 🗢					
	Interest Operator	Moravec V					
	OK Cancel Help						

图6 Tie点自动选择参数设置

4、点击Ground Control Points Selection上的Show List按钮,可以看到选择的所有控制列表,如下图所示。选择Image to Image GCP List上的Options>Order Points by Error,按照RMS 值有高到底排序。

		0	>				In	nag	ge t	o I	ima	ge	GC	ΡL	.ist			-			×	:
		F	ile (Optic	ons																	
~	Order Points	by	Error	r		Base Y	Warp	X	Warp	Y	redi	ct	redi	ct	Irro	r X	ŝrr	or Y	RI	MS		
	Clear All Poin	ts				446.00 524.00	246. 168.	35 66	314. 362.	70 06	257. 159.	064 352	310. 355.	21' 468	10. -9.	7179 310'	-4. -6.	. 484 . 597	11.	. 618 . 410		^
		i	#34+	813.	00	1131.00	368.	12	544.	10	369.	042	533.	25	0.9	266	-1	0.84	10.	886		
		i	#37+	1016	5.00	35.00	365.	04	150.	16	373.	305	143.	66:	8.2	699	-6.	. 498	10.	. 517		
		ŀ	#35+	117.	00	189.00	79.9	0	256.	43	72.5	i964	251.	78:	-7.	306	-4.	. 647	8. (6589		
		E	#30+	966.	00	247.00	376.	39	222.	79	368.	68'	219.	64:	-7.	7041	-3.	. 147	8. :	3229		
		j j	#29+	839.	00	144.00	324.	26	186.	41	318.	75	191.	999	-5.	506	5.	5853	7.8	8431		
		Ŀ	#31+	320.	00	130.00	145.	49	215.	87	138.	944	218.	99(-6.	548	3.	1190	7.3	2534		
		j j	#33+	122.	00	1346.00	149.	00	644.	24	145.	988	650.	484	-3.	012	6.3	2390	6.9	9284		
		j j	#32+	1026	5.00	1252.00	447.	67	555.	31	449.	096	561.	584	1.4	216	6.3	2753	6.4	4343		
		Ŀ	#27+	632.	00	243.00	251.	66	232.	99	253.	375	238.	778	1.7	151	5. '	7878	6.0	0365		
		j.	#26+	768.	00	712.00	332.	85	389.	99	328.	444	391.	84'	-4.	408	1.	8559	4. '	7835		
		j.	#28+	974.	00	1142.00	420.	18	526.	47	424.	77:	526.	99'	4.5	873	0.5	5233	4.6	6171		
		Ŀ	#23+	430.	00	91.00	170.	31	197.	52	174.	494	198.	814	4.1	808	1.3	2928	4.3	3761		~
				<																	>	
		[Goto	• 0)n/(off D	elet	e	Up	dat	e	Hi	de L	.ist	:							

图7 控制点列表

5、对于RMS过高的点,一是直接删除:选择此行,按Delete按钮;二是在两个影像的ZOOM窗口上,将十字光标重新定位到正确的位置,点击Image to Image GCPList上的Update按钮进行微调,这里直接做删除处理。

6、总的RMS值小于1个像素时,完成控制点的选择。点击Ground Control Points Selection 面板上的File>Save GCPs to ASCII,将控制点保存。

第四步:选择校正参数输出

有两种校正输出方式: Warp File和Warp File (as Image Map)。推荐使用Warp File (as Image Map)。

Warp File

在Ground Control Points Selection上,选择Options->Warp File,选择校正文件(TM文件)。

在校正参数面板中,校正方法选择多项式(2次)。

重采样选择Bilinear,背景值(Background)为0.

Output Image Extent: 默认是根据基准图像大小计算,可以做适当的调整。

选择输出路径和文件名,单击Ok按钮。

这种校正方式得到的结果,它的尺寸大小、投影参数和像元大小(如果基准图像有 投影)都和基准图像一致。

Registration Parameters	x				
- Warp Parameters					
Method Polynomial V Degree 2 🗢					
Resampling Bilinear 🗸					
Background 0					
Output Image Extent	-				
Upper Left X −78 🗢					
Upper Left Y -92 ♦					
Output Samples 1400 🗢					
Output Lines 1602 🗢					
Output Result to File Memory Enter Output Filename Choose					
OK Queue Cancel					

图8 Warp File校正参数设置

Warp File (as Image Map)

在Ground Control Points Selection上,选择Options>Warp File (as Image to Map),选择校正文件(TM文件)。

在校正参数面板中,默认投影参数和像元大小与基准影像一致。

投影参数保持默认,在X和Y的像元大小输入30米,按回车,图像输出大小自动更改。

校正方法选择多项式(2次)。

重采样选择Bilinear,背景值(Background)为0.

Output Image Extent: 默认是根据基准图像大小计算,可以做适当的调整。

选择输出路径和文件名,单击Ok按钮。

Registration Parameters								
Output Projection and Map Extent Upper Left Corner Coordinate If Proj : UTM, Zone 13 North Datum: North America 1927 467242.8286 E Change Proj 4442406.3978 N Units: Meters X Pixel Size 30.00000000 Meters Y Pixel Size 30.00000000 Meters Output X Size 467 \$pixels Output X Size 534 \$pixels Options*	Varp Parameters Method Polynomial V Degree 2 Resampling Bilinear V Background 0 Output Result to File Memory Enter Output Filename Choose TM-jz. dat							

图9 Warp File (as Image to Map)校正参数设置

第五步: 检验校正结果

检验校正结果的基本方法是:同时在两个窗口中打开图像,其中一幅是校正后的图像,一幅是基准图像,通过地理链接(Geographic Link)检查同名点的叠加情况。

在显示校正后结果的Image窗口中,右键选择Geographic Link命令,选择需要链接的两个窗口,打开十字光标进行查看,如下图所示。

或者直接在ENVI5新界面下打开两幅图像进行对比。



图10 检验校正结果

练习数据下载: http://pan.baidu.com/s/1eQgUfGu